



Le patron (valeurs de couture comprises) :

Sac en coton enduit (1 x coton enduit)




Doublure en toile à beurre (4 x toile à beurre)



Sac à salade

Niveau de difficulté : ∞∞




Les fournitures :

- 50 cm de coton enduit
- 50 cm de toile à beurre
- 1.50 m de lien


• Sac en coton enduit

1-Plier le coton enduit en deux, endroit contre endroit. Fermer le fond et le côté par une couture à 1 cm du bord




2-Former les angles au fond du sac :

Ouvrir la couture du côté et celle du fond. Les superposer et tracer un trait de 16 cm (8cm + 8cm à partir de la couture) perpendiculairement à la couture centrale. Piquer sur le trait.




3-Répéter l'opération pour l'autre côté du fond. Couper le surplus de tissu en laissant 1 cm de valeur de couture.




• Doublure intérieure en toile à beurre lavée

4-Superposer les 2x2 morceaux de toile à beurre. Commencer à tracer un trait à 5cm du haut de la toile et à 1.5 cm du bord (2 côtés + fond). Veiller à laisser une ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner l'ouvrage.




5-Sur l'envers de la toile et en haut de la doublure, réaliser un double rentré de 8mm puis piquer à 1mm du bord et sur 5 cm (valeur de la future coulisse).



6-Glisser le sac de coton enduit dans la doublure intérieure endroit contre endroit. Piquer à 1 cm du bord. Retourner l'ouvrage en passant par l'ouverture de 10 cm.

7-Rabattre la toile à beurre et le coton enduit en formant un ourlet de 4 cm sur l'endroit du sac. Piquer à 2 mm du supérieur et du bord inférieur.



8-Avec une épingle à nourrice, passer un lien à gauche et faire un tour complet, répéter l'opération à droite. Nouer les extrémités des liens.

